


MODIFICACION SERVIDOR ENTRANTE Y SALIENTE


Si ya existe una cuenta pepito.perez@dominio.com realizaremos la ilustración del proceso para el cambio de servidores entrantes y salientes.

PASOS PARA MODIFICAR LA CUENTA YA EXISTENTE


1. Ir al menú **Herramientas** y abra la opción **Configuración de la cuenta**



2. Seleccione la cuenta a modificar (Esto aplica para las personas que tienen varias cuentas en el Outlook), para realizar las modificaciones de clic en **Cambiar...**



- Se desplegará la ventana con las opciones generales de la cuenta de correo seleccionada, las modificaciones se realizarán sobre las opciones **Servidor de correo entrante** y **Servidor de correo saliente**, tenga en cuenta que en los campos debe de estar rotulado con **mail.dominio.com**.



Cambiar cuenta de correo electrónico

Configuración de correo electrónico de Internet
Estos valores son necesarios para que la cuenta de correo electrónico funcione.

Información sobre el usuario
Su nombre:
Dirección de correo electrónico:


Información del servidor
Tipo de cuenta:
Servidor de correo entrante:
Servidor de correo saliente (SMTP):

Información de inicio de sesión
Nombre de usuario:
Contraseña:
 Recordar contraseña
 Requerir inicio de sesión utilizando Autenticación de contraseña segura (SPA)

Configuración de la cuenta de prueba
Después de rellenar la información de esta pantalla, le recomendamos que pruebe su cuenta haciendo clic en el botón. (Requiere conexión de red.)

< Atrás

- De clic en “Mas configuraciones” y chequee la casilla “**Mi Servidor de salida (SMTP) requiere autenticación**”



Cambiar cuenta de correo electrónico

Configuración de correo electrónico de Internet
Estos valores son necesarios para que la cuenta de correo electrónico funcione.

Información sobre el usuario
Su nombre:
Dirección de correo electrónico:

Información del servidor
Tipo de cuenta:
Servidor de correo entrante:
Servidor de correo saliente (SMTP):


Información de inicio de sesión
Nombre de usuario:
Contraseña:
 Recordar contraseña
 Requerir inicio de sesión utilizando Autenticación de contraseña segura (SPA)

Configuración de la cuenta de prueba
Después de rellenar la información de esta pantalla, le recomendamos que pruebe su cuenta haciendo clic en el botón. (Requiere conexión de red.)


< Atrás

Servicios web :: Hosting :: Software a la medida






5. Una vez realizado los cambios de clic en **Siguiente**.



6. Si desea probar la configuración realizada de clic en **Probar configuración de la cuenta...**



Cambiar cuenta de correo electrónico


Configuración de correo electrónico de Internet
Estos valores son necesarios para que la cuenta de correo electrónico funcione.

Información sobre el usuario
Su nombre:
Dirección de correo electrónico:

Información del servidor
Tipo de cuenta:
Servidor de correo entrante:
Servidor de correo saliente (SMTP):

Información de inicio de sesión
Nombre de usuario:
Contraseña:
 Recordar contraseña
 Requerir inicio de sesión utilizando Autenticación de contraseña segura (SPA)

Configuración de la cuenta de prueba
Después de rellenar la información de esta pantalla, le recomendamos que pruebe su cuenta haciendo clic en el botón. (Requiere conexión de red.)



Configuración de la cuenta de prueba

Pruebas completadas correctamente. Haga clic en Cerrar para continuar.

Tareas	Estado
✓ Iniciar sesión en el servidor de correo entrante...	Completado
✓ Enviar mensaje de correo electrónico de prueba...	Completado

Como se observa se realiza un test para el servidor de entrada y para el servidor de salida, si tiene alguna dificultad con alguno de los test es necesario realizar la verificación de la configuración, de clic en **Cerrar**



5. De clic en **Finalizar**.

